




ネット認証システム for windows

ネット認証システムとは、LAN上でサーバとするPC(任意)に「ネット認証システム」と「ネット認証用HASP(USB)」をセットした後、LAN上のその他のパソコン(前記サーバ以外=クライアントPC)に製品版プログラムをインストールする事でLAN上のどのPC(クライアント)からでも使用権(購入本数)の範囲内で商品プログラムが起動可能なシステムです。



① Lan環境下でサーバとするパソコン(サーバPC)を決定

② サーバPCに「ネット認証」プログラムをインストール(w/HASP)

③ ネット認証システムのシステム環境設定(マニュアル参照)

④ サーバPCより発行される「システムコード」をSIPへ送信

⑤ SIPより商品毎の「認証コードファイル」をユーザ様へメール送信

⑥ SIPより受領した「認証コードファイル」をサーバPCに登録

⑦ クライアントPCに製品プログラムをインストール

⑧ クライアントPCで製品プログラムの起動確認、以後何時でも起動可能

⑨ その後、追加商品がある場合でも認証コードファイルを受領し即起動

ネット認証システム動作環境

ネット認証システムを構築する上で必要なシステム環境は以下の如くです。

1) 本体(Lan環境)

ネットワーク環境に対応したパーソナルコンピュータ(Lanボード)

2) OS

Windows8&10&11(32bit&64bit)

3) メモリ/HDD

M-4MB以上/HDD-500MB以上

4) ドライブ

DVD-ROMドライブ1必須
USBポート必須(ネットHASP用)

<その他>

ネット認証システムのご利用は、別途費用が必要です。

『ネット認証システム導入のメリット&デメリット』

- 複数のパソコンでご利用の場合、パソコン間でプロテクトキー(USB)の抜き差しの必要がありません。
- 「ネット認証システム」は、メールで「認証コード」の発行を行いますので、追加商品ご購入の場合「認証コードファイル」を弊社よりメール受信、ご利用のサーバPCに登録すれば、即商品の起動が可能となります。
- 当初設定のサーバPCが何らかの都合で変更される場合、再度ネット認証環境を再構築する必要があります。(認証コードファイルも再申請、再登録となります。)
- 弊社では、その他「オンライン方式(IN回線)」もありますが、IN回線が何らかの原因で切断された場合認証が切れません。

株式会社SIPシステム(お問合せは大阪事務所まで)

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-18-24-501 TEL:06-6125-2232 FAX:06-6125-2233

HP: <http://www.sipc.co.jp> Mail: mail@sipc.co.jp